

## Änderungen in paedML Novell 3.0.2

1. Konfigurationsänderungen
  - a) Erweiterung der DHCP-Konfiguration um folgende Direktive und Optionen:
    - authoritative
    - option nds-servers 10.1.1.32
    - option slp-directory-agent true 10.1.1.32
    - option slp-service-scope treu „ml3-scope“
  - b) Erweiterung der DNS-Zonendateien. Windows Arbeitsstationen benötigen dadurch nicht mehr eine lokale hosts Datei, um Import- und GroupWise-Server aufzulösen.
  - c) Erweiterung der SLP-Konfiguration um Scope-Definition (ml3-scope).
2. Speicheranpassung für eDirectory (NDS)

Wird der Cachespeicher weder limitiert noch vorbelegt (preallocate), kann es dazu kommen, dass der Cachespeicher die vom Betriebssystem für einzelne Prozesse erlaubte Speicherkapazität überschreitet. Dadurch können folgende Symptome auftreten:

  - eDirectory wird langsamer
  - eDirectory bearbeitet keine weiteren Anfragen von Clients

Um eine solche Störung vorzubeugen, wird der Cachespeicher fortan vorbelegt und auf 200 MB begrenzt.

Links:

- [NDSD memory limit 3GIG on 32bit Linux and 3.7 GIG on 64bit Linux](#)
  - [eDirectory Best Practices Guide, memory configuration for eDirectory](#)
3. Obligatorische Updates und Patches
    - a) GroupWise 7 SP3 Hotpatch 1 (SP3 H1)

Links:

      - [GroupWise 7 Support Pack 3](#)
    - b) ZENworks 7 SP1 Interim Release 3a (IR3a)

IR3a behebt unter Anderem einen Bug im Imaging-System, der eDirectroy zum Absturz bringen kann.

Links:

      - [ZENworks 7 Desktop Management with Support Pack 1 Interim Release 3a](#)